

## 6026. SUKAT

### SCHACHENMAYR REGIA SILK 6-FAEDIG

**Koko:** \_\_\_\_\_ 38/39

**Langanmenekki: Regia Silk 6-faedig** –lankaa  
aprikoosia (28) 100 g

**Sukkapuikot:** Nro 3-4 tai käsialasi mukaan.  
**Tiheys:** 23 s ja 34 krs sileää neuletta = 10 cm.

**Joustinneule:** 1 o, 1 n.

**Sileä neule:** Neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin ja neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein.

**Pintaneule:** Piirroksessa on vain parittomat kerrokset, neulo parilliset krs:t siten miltä s:t näyttävät. Toista 6 s:n mallikertaa ja 1.-6. krs:ia.

**Luo** 48 s ja jaa silmukat neljälle sukkapuikolle. Krs:n vaihtumiskohta on keskellä takana I ja IV puikkojen välissä. Neulo suljettuna neuleena ensin 1 o, 1 n -joustinneuletta 10 cm. Aloita sitten pintaneule. Kun sukan pituus on 20 cm, aloita I ja IV puikoilla sileä neule ja jatka päällisen II sekä III puikoilla pintaneuletta. Neulo näin 4 krs ja aloita sitten kantapää niin, että jaat IV ja I puikkojen s:t 3:lle puikolle, 8 s kullekin, jätä II ja III puikkojen s:t odottamaan. **1.krs:** (op) neulo kaikilla 3:lla puikolla olevat s:t oikein, käänny. **2.krs:** tuo lanka työn eteen, työnnä puikko 1. s:aan oikealta puolelta, nosta s ja lk neulomatta ja vie lanka työn taakse = kerrottu s. Kiristä lankaa hieman jottei synny reikää. Neulo nurin loput 3:n puikon s:t, käänny. **3.krs:** tee kerrottu s ja neulo muut s:t oikein ed. kerroksella kerrottuun s:aan asti, käänny. **4.krs:** tee kerrottu s ja neulo muut s:t nurin ed. krs:lla kerrottuun s:aan asti, käänny. Toista 3.-4. krs:ia kunnes kaikki reunapuikkojen s:t on kerrottu. Neulo sitten 2 krs ympäri kaikilla s:illa, tee kantapään s:illa sileää ja päällisen s:illa pintaneuletta, neulo lk:t niitä vastaavien s:iden kanssa yhteen. Aloita sitten kerrotut s:t uudelleen, nyt sisältä ulospäin. **1.krs:** (op) neulo toiset sivu-s:t ja kantapään keski-s:t oikein, käänny. **2.krs:** tee kerrottu s, neulo keski-s:t nurin, käänny. **3.krs:** tee kerrottu s, neulo oikein myös ed. krs:n kerrottu s ja sitä seuraava s, käänny. **4.krs:** tee kerrottu s, neulo nurin myös ed. krs:n kerrottu s ja sitä seuraava s, käänny. Toista 3.-4. krs:ia kunnes olet neulonut kaikilla reunapuikkojen s:illa kerrotun s:n. Jatka päällisen s:illa pintaneuletta ja kantapään s:illa sileää neuletta. Neulo suoraa osaa kunnes jalkaosan pituus kantapää mukaan lukien on 20 cm. Tee sitten **kärkikavennukset:** neulo I ja III puikon lopussa 2 oikein yhteen ja 1 o sekä neulo II ja IV puikon alussa 1 s o ja 2 s ylivetäen yhteen. Toista tällaiset kavennukset 1 kertaa joka 3. krs, 4 kertaa joka 2. krs ja sitten joka krs kunnes työssä on jäljellä 8 s. Katkaise lanka, pujota se 2-kertaisena loppujen s:iden läpi ja päästä hyvin.

#### Pintaneuleen piirros



- = oikea s
- = nurja s
- = neulo 2 s oikein yhteen
- = neulo kahden s:n välinen lankalenkki kiertäen oikein

Coats Opti Crafts Oy  
Ketjutie 3, Kerava  
Puh 09-274871

08/2006

