



## Cotton Linen

### 6682. NAISEN ORANSSI PUSERO

**Koko:** 36/38, 40/42 ja 44/46

**Valmiin neuleen mitat:** Vartalon ympäryys 88 (98/112) cm, koko pituus 56 (57/58) cm ja hihan sisäpituus 46 cm.

**Langanmenekki:** Schachenmayr Cotton Linen –lankaa 400 (450/500) g oranssia (00026).

**Puikot Prym:** Nro 3-3,5 ja 3,5-4 tai käsialan mukaan.

**Tiheys:** 18 s ja 26 krs sileää neuletta paksummilla puikoilla = 10 cm.

**Joustinneule:** 1 o,1 n. **Sileä oikea neule:** Neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin.

**4 s:n pitsiraita:** **1.krs:** tee ylivetokavennus (=nosta 1 s neulomatta, neulo 1 s ja vedä nostettu s neulotun yli), ota lk puikolle ja neulo 2 o. **2.krs:** neulo nurin. **3.krs:** neulo 2 s oikein, ota lk puikolle ja neulo 2 s oikein yhteen. **4.krs:** neulo nurin. Toista 1.-4. krs:ia.

**Takakappale:** Luo ohuemmille puikoille 82 (90/102) s ja neulo

**1.krs:** (np) reuna-s, 38 (42/48) s:lla joustinneuletta (aloita 1 n s:lla),


neulo 4 s nurin, sitten 38 (42/48) s:lla joustinneuletta (aloita 1 o s:lla) ja tee reuna-s. Neulo jatkossa keskimmaisilla 4 s:lla pitsiraitaa ja muilla s:illa joustinneuletta. Kun kappaleen korkeus on 5 cm, vaihda työhön paksummat puikot ja jatka keskimmaisilla 18 s:lla joustinneuletta sekä pitsiraitaa ja aloita muilla s:lla sileä oikea neule. Kavenna samalla molemmissa reunoissa 1 s joka 6. krs 2 kertaa ja sitten joka 4. krs 4 kertaa =70 (78/90) s. Lisää sitten molemmissa reunoissa 1 s joka 6. krs 6 kertaa, työssä on nyt alkuperäinen s-luku. Kun kappaleen korkeus on 36 (35/34) cm, päätä molemmissa reunoissa kädentietä varten joka 2. krs 1x4 (4/6) s, 1x3 s, 1x2 s ja 3x1 s =58 (66/74) s. Kun kädentien korkeus on 17 (19/21) cm, päätä keskimmaiset 20 (22/22) s päntietä varten ja neulo ensin toinen puoli. Päätä vielä päntien reunassa joka 2. krs 1x2 s ja 1x1 s. Kun kädentien korkeus on 18 (20/22) cm, päätä sivusta lähtien olkaa varten joka 2. krs 1x6 (7/9) s ja 2x5 (6/7) s. Neulo päntien toinen puoli vastaavasti.

**Etukappale:** Neulo kuten takana kunnes kappaleen korkeus on 28 (29/30) cm. Jaa nyt kappale keskeltä kahteen osaan päntietä varten ja neulo ensin vasen olka. Neulo jatkossa muilla s:illa sileää neuletta, mutta neulo päntien reunassa 12 s:lla seuraavasti: tee ylivetokavennus, ota lk puikolle, neulo 8 s:lla joustinneuletta kuten aiemminkin, neulo 2 s:lla sileää neuletta. Neulo langankierto nurjalla nurin. Tee samalla päntien kavennukset siten, että neulot 12 s:n sisäpuolella 2 s oikein yhteen ensin joka 4. krs 6 (9/9) kertaa ja sitten joka 6. krs 7 (5/5) kertaa. Päätä lopuksi olan s:t samoin ja samalla korkeudella kuin takana. Neulo päntien toinen puoli peilikuvaksi.

**Hihat:** Luo ohuemmille puikoille 38 (42/46) s ja neulo joustinneuletta 5 cm. Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita sileä neule. Lisää sileän neuleen aikana hihan molemmissa reunoissa 1 s ensin joka 10. krs 5 kertaa, sitten joka 8. krs 6 kertaa (joka 10. krs 2 kertaa ja sitten joka 8. krs 10 kertaa /joka 8. krs 8 kertaa ja sitten joka 6. krs 6 kertaa) =60 (66/74) s. Kun hihan pituus on 46 cm, päätä molemmissa reunoissa pyöriötä varten joka 2. krs 1x4 (4/6) s, 1x3 s, 1x2 s ja 1x1 s. Kavenna sitten molemmissa reunoissa joka 4. krs 5x1 s ja sitten joka 2. krs 1x1 s, 1x2 s, 1x3 s ja 1x4 s. Päätä loput 10 (16/20) s kerralla.

**Viimeistely:** Aseta neuleet kosteitten liinojen alle mittoihinsa ja anna kuivua. Ompele sivu- sekä hihasaummat ja kiinnitä hihat.

Taka- ja etukappale



Coats Opti Crafts Oy  
Ketjutie 3, 04220 Kerava  
Puh 09-274871

[www.coatscrafts.fi](http://www.coatscrafts.fi)

01/2009